

## Instalacja

1. Aby zainstalować widget, na samym początku musisz powiązać Twoje konto Organizatora Ekobilet z Twoją stroną internetową.
2. Przejdź do Strefy Organizatora.
2. Jako zalogowany użytkownik systemu Ekobilet przejdź do zakładki Moje konto.
3. Kliknij w link Powiąż Twoją stronę internetową z Ekobilet.
4. Dodaj Twoją stronę internetową podając jej host (np. google.pl).

Gdy pierwszy etap zostanie ukończony, aby zainstalować widget wystarczy dodać 2 poniższe linijki kodu do głównego szablonu Twojej strony internetowej (najlepszym rozwiązaniem jest umieszczenie poniższego kodu przed znacznikiem domykającym element BODY):

```
<script src="http://ekobilet.pl/javascrpts/widget-right.js" type="text/javascript"></script>  
<script src="http://ekobilet.pl/javascrpts/widget.js" type="text/javascript"></script>
```

## Zmiana położenia widget'ów

1. Dostępne są 3 opcje modyfikujące położenie danego widget'a.
2. Należy zmodyfikować źródło pierwszego, załączanego pliku JS zgodnie ze wzorcem:

```
<script src="http://ekobilet.pl/javascrpts/widget-position.js" type="text/javascript"></script>
```


3. Pogrubiony fragment position należy zastąpić jednym z 3 wariantów:

- a) left (widget z lewej strony)
- b) middle (widget na środku)
- c) right (widget z prawej strony)


4. Dla zaawansowanych użytkowników, aby dowolnie manipulować położeniem widget'a, file://localhost/Users/mszary/Desktop/katalog%20bez%20nazwy/należy przeciążyć funkcję setPosition().

## Konfiguracja

1. Zaloguj się do systemu Ekobilet jako Organizator.
2. Przejdź na stronę wydarzenia, dla którego chcesz aktywować widget.
3. Jeśli proces instalacji przebiegł pomyślnie, powinien pojawić się przycisk konfiguracyjny:



4. Klikając w powyższy przycisk ujrzysz listę filmów dla których występują aktywne seanse:



5. Wybierz film, który ma zostać powiązany z podstroną Twojej strony internetowej, na której obecnie się znajdujesz.
6. Przycisk aktywacji powinien zostać zastąpiony przez przycisk deaktywacji widget'a na danej podstronie:




7. Opcja Usuń deaktywuje widget.
8. Od tego momentu widget jest dostępny dla Twoich Klientów. Następny podpunkt opisuje i demonstruje jak działa widget dla osób, które odwiedzą Twoją stronę internetową.



Należy pamiętać, iż widget jest dostępny tylko i wyłącznie z poziomu konkretnej podstrony na której został on aktywowany. Powyżej opisany proces należy powtórzyć dla każdej z podstron Twojej strony internetowej, dla której chcesz, aby widget był aktywny..

## Jak działa aktywny widget?

1. Widget dostępny jest dla każdego użytkownika, który odwiedzi Twoją stronę internetową, a następnie przejdzie do podstrony, na której widget został aktywowany.
2. Widget to mały przycisk integrujący Twoją stronę internetową ze sprzedażą biletów, która jest prowadzona w systemie Ekobilet:



3. Użytkownik klikając w powyższy przycisk ma dostęp do listy aktywnych seansów filmu, który został powiązany z konkretną podstroną (etap konfiguracji):



4. Wybierając jedną z dostępnych opcji, użytkownik przechodzi do nowego okna, które prezentuje widok nowego zamówienia dla wybranego seansu.

### Wskazówki

Aktywacja widget'ów powinna odbywać się na podstronach prezentujących szczegóły organizowanych przez Ciebie wydarzeń.



EKOBILET

S: ekobilet.pl

E: kontakt@ekobilet.pl

T: 12 370 59 99