

Instalacja

1. Aby zainstalować widget, na samym początku musisz powiązać Twoje konto Organizatora Ekobilet z Twoją stroną internetową.
2. Przejdź do Strefy Organizatora.
2. Jako zalogowany użytkownik systemu Ekobilet przejdź do zakładki Moje konto.
3. Kliknij w link Powiąż Twoją stronę internetową z Ekobilet.
4. Dodaj Twoją stronę internetową podając jej host (np. google.pl).

Gdy pierwszy etap zostanie ukończony, aby zainstalować widget wystarczy dodać 2 poniższe linijki kodu do głównego szablonu Twojej strony internetowej (najlepszym rozwiązaniem jest umieszczenie poniższego kodu przed znacznikiem domykającym element BODY):

```
<script src="http://ekobilet.pl/javascrpts/widget-right.js" type="text/javascript"></script>  
<script src="http://ekobilet.pl/javascrpts/widget.js" type="text/javascript"></script>
```

Zmiana położenia widget'ów

1. Dostępne są 3 opcje modyfikujące położenie danego widget'a.
2. Należy zmodyfikować źródło pierwszego, załączanego pliku JS zgodnie ze wzorcem:

```
<script src="http://ekobilet.pl/javascrpts/widget-position.js" type="text/javascript"></script>
```

3. Pogrubiony fragment position należy zastąpić jednym z 3 wariantów:

- a) left (widget z lewej strony)
- b) middle (widget na środku)
- c) right (widget z prawej strony)


4. Dla zaawansowanych użytkowników, aby dowolnie manipulować położeniem widget'a, file://localhost/Users/mszary/Desktop/katalog%20bez%20nazwy/należy przeciążyć funkcję setPosition().

Konfiguracja

1. Zaloguj się do systemu Ekobilet jako Organizator.
2. Przejdź na stronę wydarzenia, dla którego chcesz aktywować widget.
3. Jeśli proces instalacji przebiegł pomyślnie, powinien pojawić się przycisk konfiguracyjny:



4. Klikając w powyższy przycisk ujrzysz listę filmów dla których występują aktywne seanse:



5. Wybierz film, który ma zostać powiązany z podstroną Twojej strony internetowej, na której obecnie się znajdujesz.
6. Przycisk aktywacji powinien zostać zastąpiony przez przycisk deaktywacji widget'a na danej podstronie:




7. Opcja Usuń deaktywuje widget.
8. Od tego momentu widget jest dostępny dla Twoich Klientów. Następny podpunkt opisuje i demonstruje jak działa widget dla osób, które odwiedzą Twoją stronę internetową.



Należy pamiętać, iż widget jest dostępny tylko i wyłącznie z poziomu konkretnej podstrony na której został on aktywowany. Powyżej opisany proces należy powtórzyć dla każdej z podstron Twojej strony internetowej, dla której chcesz, aby widget był aktywny..

Jak działa aktywny widget?

1. Widget dostępny jest dla każdego użytkownika, który odwiedzi Twoją stronę internetową, a następnie przejdzie do podstrony, na której widget został aktywowany.
2. Widget to mały przycisk integrujący Twoją stronę internetową ze sprzedażą biletów, która jest prowadzona w systemie Ekobilet:



3. Użytkownik klikając w powyższy przycisk ma dostęp do listy aktywnych seansów filmu, który został powiązany z konkretną podstroną (etap konfiguracji):



4. Wybierając jedną z dostępnych opcji, użytkownik przechodzi do nowego okna, które prezentuje widok nowego zamówienia dla wybranego seansu.

Wskazówki

Aktywacja widget'ów powinna odbywać się na podstronach prezentujących szczegóły organizowanych przez Ciebie wydarzeń.



EKOBILET

S: ekobilet.pl

E: kontakt@ekobilet.pl

T: 12 370 59 99